

StreamMaster

Installation Guide

欢迎使用 StreamMaster! 请按照以下步骤安装本软件。

1 硬件环境要求

1.1 电脑内部硬件最低要求如下表

StreamMaster running hardware environment requirements matrix							
Model	CPU Cores	RamSize (MB)	HostDriveFree (MB)	GPUNum	GPU MPNum	GMem BusWidth(bit)	GMemSize (MB)
510/512 (Fv591)	4	4096	256	1	8	128	2048
520/522 (FV592)	6	6144	512	1	16	128	4096
530/532 (FV593)	8	8192	512	1	32	128	6144

1.2 推荐显卡型号

(1) 510/591: NVIDIA RTX20系列以上显卡

(2) 520/592: NVIDIA RTX30 系列以上显卡

(3) 530/593: NVIDIA RTX40 系列以上显卡

1.3 采集及显示设备

(1) 显示器

推荐使用 4K 显示屏(StreamMaster 最高支持 4KP60 画面输出)

(2) 视频采集设备

包括 USB 摄像头、视频采集卡等。

2 软件环境要求



2.1 操作系统

● Windwos10 专业版: 22H2、20H2、21H1

2.2 DirectX

StreamMaster 要求安装 DirectX 11 版本,若您不确定电脑上的版本,请通过以下方式查看和安装。

● 查看

单机"开始"菜单,在搜索框中键入"dxdiag",回车后即可查看 DirectX 版本。

● 安装

如您电脑中未安装 DirectX 11,可使用"附加工具包"中的 directx_11_redist.exe 进行安装。

2.3 VS_Redistributable 运行时态库

StreamMaster 要求安装 VS2015 Redistributable, 如您尚未安装, 可使用"附加工具包"中的 VC redist. x64. exe 进行安装。

2.4 显卡驱动:

请安装 NVIDIA 官网发布的最新版驱动。

3 注意事项

3.1 软件存放位置

建议将解压后的 StreamMaster 软件包存放在非系统盘的根目录下。

3.2 运行权限

请使用管理员权限运行 StreamMaster 主程序。



:

感谢您选择 StreamMaster(流影大师),由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示。如您需要更具体的指导或个性化定制,请随时联系我们的技术支持团队。



高盛信息科技研发部

2024年5月